



## Le corral, un essentiel pour améliorer votre travail en bergerie

Dans une chronique du berger précédente, nous avons déjà parlé de « la base » en manipulation des ovins ainsi que de certaines particularités relatives au comportement du mouton. Afin de vous rafraîchir la mémoire, rappelons la notion de la proie (mouton) et du prédateur (nous) ainsi que le concept de la zone de fuite. Il est normal pour les moutons de se sauver de l'être humain ... mais il n'est pas normal de courir après eux! C'est pourquoi, même avec un minimum d'installation, il est important de canaliser cette fuite vers un point précis où nous pouvons réaliser des interventions dans le calme et l'efficacité et ce, sans avoir à courir! Dans cet article, nous parlerons de deux types de corrals qui peuvent répondre aux besoins des petits et des plus grands troupeaux.

Dans un premier temps, il faut déterminer le bon emplacement.

Les points suivants vont nous aider à y arriver :

- Facile d'accès pour toutes les bergeries;


- Dans une section chaude ou chauffée;
- Dans un endroit suffisamment éclairé;
- Sur un plancher de béton, de préférence ;
- Prévoir une légère pente pour le nettoyage (lavage).

Dans un deuxième temps, il faut se demander quelles sont les interventions que vous désirez faire dans ce corral. Trier des groupes, peser des agneaux, faire des échographies, tondre, poser des éponges, faire des injections, tailler les ongles, faire des prises de sang?

Puis... vous pouvez choisir le type de corral qui se prête le plus à la réalité de votre entreprise! Différents types de corral s'offrent alors à vous :

- **Le corral avec parc complet**

Pour les gros troupeaux (200 brebis et plus).  
Pour manipuler des groupes de 100 à 200 brebis.



- **Le corral avec parc de base**

Pour les troupeaux de 200 brebis et moins ou pour les élevages spécialisés dans un secteur précis (ex : parc engraissement).


Pour manipuler des groupes de 25 à 50 brebis.

Idéal pour la pesée et le tri des agneaux.

- **Le corral avec parc mobile**

Pour une utilisation au pâturage.

### Parc de base



Voici quelques éléments qui peuvent être intégrés à un corral complet ou à un corral avec parc mobile:

**Aire d'attente.** Sert à diriger et à pousser les animaux vers le corral.

- Utiliser un passage existant.
- Utiliser un parc libre.

**Aire d'attente de 6 pi.** Pour la circulation des grands groupes d'animaux (50 à 100 brebis)

- Utile pour alimenter un camembert.

**Couloir.** Pour un fonctionnement optimal, le couloir devrait être d'une longueur minimum de 24' à 30'. La hauteur minimale recommandée est de 36''. Afin d'éviter que les animaux se retournent et bloquent le couloir, la largeur de ce dernier est d'une importance capitale. Ainsi, le couloir devrait être de 18'' pour les brebis et béliers et ajustable à 12'' pour les agneaux. Les murs du

couloir doivent aussi être pleins et ce, pour favoriser le mouvement vers l'avant.

**Anti-recul.** Pour un fonctionnement idéal, la norme suggère de placer un anti-recul entre chaque 3 femelles et ce, à partir du premier anti-recul installé à l'entrée du corral. Par ailleurs, on recommande de placer un minimum de 3 barrières anti-recul dans le couloir.

**Barrière d'arrêt.** Permet de laisser passer un à un les animaux.

**Barrière de tête.** Très utile en combinaison avec la porte latérale. Permet d'immobiliser la brebis pour réaliser des interventions de toutes sortes.

**Porte latérale.** Un complément important à la barrière de tête et à la barrière d'arrêt. Donne accès à la brebis.


En conclusion, prendre un groupe de brebis dans un parc et les diriger dans le corral pour

réaliser des interventions devrait se faire aussi facilement que de dire 1, 2, 3! Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que certains détails doivent être améliorés. Il suffit parfois de peu de choses pour faire toute la différence.

En conclusion, prendre un groupe de brebis dans un parc et les diriger dans le corral pour réaliser des interventions devrait se faire aussi

facilement que de dire 1, 2, 3! Si ce n'est pas le cas, c'est probablement que certains détails doivent être améliorés. Il suffit parfois de peu de choses pour faire toute la différence.

Pour plus d'information sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec Sylvain Blanchette au CEPOQ. Une conférence est aussi disponible.



Aire d'attente de 6 pi



Couloir



Anti-recul



Barrière d'arrêt



Barrière de tête



Porte latérale